

【設計数量管理機能】

インストールマニュアル

【注意事項】

1. 本手順を実施するにあたり、パソコンの管理者権限が必要な場合があります。
インストール作業中に管理者権限を要求された場合は、所属組織のシステム管理者へお問い合わせください。

I. はじめに

1. 本マニュアルについて 1

II. インストール準備

1. Microsoft Office のバージョン情報を
確認する 2
2. Microsoft Access のインストール状況を
確認する 4

III. 設計数量管理機能のインストール

1. システムをインストールする 5

IV. 設計数量管理機能の起動設定

1. 設定ファイルを作成する 9
2. マスターデータを追加する 11

V. 設計数量管理機能の起動確認

1. システムの起動確認を行う 12

VI. 付録

1. システムをアンインストールする 14
2. Microsoft Access のインストールに
ついて 15

VII. 改訂履歴

I. はじめに

1. 本マニュアルについて

「設計数量管理機能」は、数量集計表データ作成のサポートを目的としたシステムです。
本マニュアルでは、設計数量管理機能のインストール手順を説明します。

II. インストール準備

1. Microsoft Office のバージョン情報を確認する


使用するインストール媒体のビット数を Microsoft Office のバージョンと合わせる必要があるため、本手順で Microsoft Office のバージョンを確認します。

設計数量管理機能のインストール媒体には「32 ビット版」と「64 ビット版」の 2 種類があります。


本書では「64 ビット版」の手順を示します。

「32 ビット版」をインストールする際は、本文中で「64」と示されている個所を、適宜「32」と読み替えて操作を行ってください。

1. Word や Excel などの Office アプリケーションを開き、「アカウント」をクリックします。
ここでは Word を例に説明します。



2. [Word のバージョン情報]ボタンをクリックします。
[Microsoft® Word LTSC のバージョン情報]ウィンドウが表示されます。



3. Microsoft Office のバージョン情報を確認します。



2. Microsoft Access のインストール状況を確認する

設計数量管理機能を利用する際は、「Access」もしくは「Access Runtime」のインストールが必須です。

また、Excel 形式の帳票を利用したい場合は、別途 Microsoft Office のインストールを行ってください。


1. タスクバーの[スタート]ボタンをクリックします。



2. 検索ボックス(①)に「Access」と入力します。

検索結果(②)に「Access アプリ」が表示された場合、「Ⅲ. 設計数量管理機能のインストール」に進んでください。

検索結果に「Access アプリ」が表示されなかった場合、手順 3 に進んでください。



3. 検索ボックスに、「Access Runtime」と入力します。

検索結果に「Access Runtime」が表示された場合、「Ⅲ. 設計数量管理機能のインストール」に進んでください。

検索結果に「Access Runtime」が表示されなかった場合、「Ⅵ-2 Microsoft Access のインストールについて」を参照してください。

III. 設計数量管理機能のインストール


設計数量管理機能をインストールする際は、「エラー！参照元が見つかりません。-1.Microsoft Office のバージョン情報を確認する」の手順3で確認した「Microsoft Office のバージョン」と同じビット数のインストール媒体を使用してください。

本書では「64 ビット版」をインストールする手順を示します。


「32 ビット版」をインストールする際は、本文中で「64」と示されている個所を、適宜「32」と読み替えて操作を行ってください。

1. システムをインストールする

1. 「＃01_02_インストーラ (64bit 版) #installer#setupSFSEKMGR_64bit.exe」をダブルクリックします。




2. 「Windows によって PC が保護されました」が表示された場合、「詳細情報」をクリックします。
表示されなかった場合、手順 4 に進んでください。



3. [実行]ボタンが表示されるので、クリックします。




4. 「現在、SmartScreen を使用できません」が表示された場合、[実行]ボタンをクリックします。



5. 「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」が表示された場合、[はい]ボタンをクリックします。
6. [設計数量管理機能をインストールしています]ウィンドウが表示されます。
[次へ]ボタンをクリックすると、インストールが開始します。



7. 「設計数量管理機能は正常にインストールされました！」と表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



8. デスクトップに「設計数量管理機能」のショートカットが作成されていることを確認します。



IV. 設計数量管理機能の起動設定


本書では「64 ビット版」をインストールする手順を示します。

「32 ビット版」をインストールする際は、本文中で「64」と示されている個所を、適宜「32」と読み替えて操作を行ってください。


1. 設定ファイルを作成する

1. 「`%01_02_インストーラ (64bit 版) %installer%設定ファイル%Windows%XX_地方〇〇整備局 %NPeass.ini`」をコピーします。


ここでは、「83_関東地方整備局」を例に説明します。




2. 手順1でコピーした「NPeass.ini」ファイルを「`C:%Windows`」に貼り付け。




3. 「¥01_02_インストーラ (64bit 版) ¥installer¥設定ファイル¥NPeass64¥System¥XX_地方〇〇整備局」フォルダを開きます。
ここでは、「83_関東地方整備局」を例に説明します。



4. 「NPeass64.ini」および「ofpr64.ini」をコピーします。




5. 手順4でコピーしたファイルを、「C:¥NPeass64¥System」フォルダに貼り付け。




2. マスターデータを追加する

1. 「Mst.zip」を解凍します。




2. 手順1で解凍したフォルダにあるファイルをコピーします。

3. 手順2で解凍フォルダにあるファイルを「C:\NPeass64\Mst」に貼り付け。



[ファイルの置換またはスキップ]ウィンドウが表示された場合、「ファイルを置き換える」を選択してください。




v. 設計数量管理機能の起動確認

1. システムの起動確認を行う

1. 「設計数量管理機能」をダブルクリックします。



2. 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」が表示された場合、[はい]ボタンをクリックします。
3. [土木工事積算システム 2.0]ウィンドウが表示されれば、インストールは完了です。



※北海道開発局環境で使用する場合のみ、次ページの設定を行ってください。


4. 北海道開発局環境で使用する場合のみ、「設計数量管理機能」のショートカットに設定されているリンク先に「1019」（半角スペース 1019）を追記してください。




VI. 付録

1. システムをアンインストールする

1. 「C:\NPeass64」を右クリックします。



2. 「削除」をクリックします。
「NPeass64」フォルダが削除されたら、システムのアンインストールは完了です。



2. Microsoft Access のインストールについて

「II-2. Microsoft Access のインストール状況を確認する」において Microsoft Access のインストールが確認できなかった場合、お使いの端末に Microsoft Access をインストールする必要があります。


以下の手順に従い、Microsoft Access をインストールしてください。

本手順は、2026 年 03 月 01 日現在の表記をもとに作成しています。

Web サイト等の表記が一部異なる場合がありますが、適宜読み替えながら作業を実施してください。


なお、本手順を実施するためには、端末がネットワークに接続している必要があります。

1. 「[Microsoft 365 Access Runtime をダウンロードしてインストールする](#)」にアクセスします。




2. ページ下部の「必要な言語(①)」から「日本語」を選択し、該当するビット数の[ダウンロード]ボタン(②)をクリックします。

「OfficeSetup.exe」がダウンロードされます。




3. 「フォルダを開く」ボタンをクリックします。

「OfficeSetup.exe」がダウンロードされているフォルダが開きます。



4. 「OfficeSetup.exe」をダブルクリックし、表示に従い Access Runtime をインストールします。
また、「OfficeSetup.exe」を実行する際は、端末がネットワークに接続している必要があります。
インストール中に管理者権限などを要求された場合、システム管理者にお問い合わせください。



vii. 改訂履歴

改訂年月日	改訂概要
2026/03/01	初版発行
2026/07/27	・ IV.設計数量管理機能の起動設定、2.マスターデータを追加する Mst.zip の配布方法に合わせ、記載を変更 ・ V.設計数量管理機能の起動確認、1.システムの起動確認を行う 北海道開発局で使用する場合のリンク先設定を追記